

3-1. 学内無線 LAN（学内 Wi-Fi）アクセスポイントの利用

学内の無線エリアでは、無線ネットワークサービスを利用することができます。利用する時は、SCNL-ID と SCNL パスワードでの認証が必要になります。また、利用端末によって接続方法が異なりますので、環境に応じたマニュアルを参照してください。

3-1.1 学内無線 LAN（学内 Wi-Fi）アクセスポイント

無線 LAN（Wi-Fi）の機能のついたノートパソコンのほか、スマートフォン、タブレット端末等から無線アクセスポイントを経由して、学内ネットワークに接続することができます。

無線アクセスポイントの利用には、「SCNL-ID」と「SCNLパスワード」(2-1.1 参照)が必要です。

3-1.1.1 無線アクセスポイント設置エリア

下記の各号館等において無線 LAN が利用できます。

清光会館、10 号館、12 号館、13 号館、16 号館、17 号館、18 号館、21 号館、22 号館、23 号館、水田記念図書館、体育館（1 階と 2 階の一部、アリーナ）、水田美術館、水田記念館、第 1 食堂棟、第 2 食堂棟、総合グラウンド

3-1.1.2 学内無線 LAN（学内 Wi-Fi）に接続できる端末について

無線 LAN(Wi-Fi) 機能のついたノートパソコン、スマートフォン、タブレット(WindowsOS、macOS(macOS14 以降)、iOS(iOS18 以降)、AndroidOS(Android13 以降))で学内無線 LAN (Wi-Fi) 接続が可能です。利用できる SSID は下記の通りです。

SSID	接続マニュアル
scnlair scnlair5	iPhone/iPad 3-1.2.1.1
	Android/Chromebook 3-1.2.1.2
	Windows 11 3-1.2.1.3
	MacBook Pro/Air 3-1.2.1.4
※scnlair/scnlair5 に接続できない端末 scnlsp scnlsp5	iPhone/iPad 3-1.2.2.1
	Android 3-1.2.2.2

※「scnlguest」は学外者専用であり、学生・教職員は利用できません。

【オンライン授業での推奨操作】

(1) 教室等では、着席時に"Wi-Fi を Off/On"する。（最短の拠点に繋ぎ直します）

(2) 電波の送受信環境を良好な状態にする。

①電池の充電状態を 50%以上にしておく。

②端末（windows-PC）の電源管理（電源オプション/詳細設定）で、"ワイヤレスアダプターの設定/省電力モード"を"最大パフォーマンス"にしておく。（注意：電池の消費が大きくなります。）

(3) SSID は、"scnlair5"(場合によって"scnlsp5")に接続します。






【注意】スマートフォンは、販売メーカーによって仕様が大きく異なるため、マニュアルに従って設定ができない場合があります。また、接続後も全機種に対して必ずしも動作を保証するものではありません。通信ポートの制限により、学内 Wi-Fi 接続時には利用できない Web ページやアプリがあります。

3-1.2 学内無線 LAN (学内 Wi-Fi) 接続マニュアル

3-1.2.1 学内 Wi-Fi SSID 接続:scnlair/scnlair5

3-1.2.1.1 iPhone/iPad (scnlair/scnlair5)

iPhone、iPad は、下記マニュアルに従って設定することで無線ネットワークに接続できます。

1	ホーム画面の「設定」をタップしてください。 
2	「Wi-Fi」を ON にします。 「scnlair」をタップしてください。 
3	ネットワーク認証画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力します。 ユーザー名 : SCNL-ID(ユーザー名) パスワード : SCNL パスワード 「ログイン」をタップしてください。 
4	証明書を確認画面が表示されます。 右上の「信頼」をタップします。 
5	「scnlair」が接続済みになっていることを確認します。 

3-1.2.1.2 Android / Chromebook (scnlair/scnlair5)

Android は販売メーカーによって仕様が異なるため、下記マニュアルに従って設定ができない場合があります。また、機種によって画面表記やデザイン等がマニュアルの画面と異なる場合があります。






(通信ポートの制限により、メールや一部アプリケーションが利用できない場合があります。)


<p>1 アプリ一覧から[設定]をタップしてください。 ※機種によりアイコンや表記が右図と異なる場合があります。</p>	
<p>2 「Wi-Fi」をONにします。 「scnlair」をタップしてください。 ※Wi-Fiの起動方法や設定画面の開き方は機種により異なる場合があります。お使いの端末のマニュアルを参照してください。</p>	
<p>3 各項目について以下のように設定を行います。</p> <p>セキュリティ「WPA/WPA2Enterprise, WPA2/WPA3 Enterprise」どちらかを選択</p> <p>EAP方式「PEAP」を選択</p> <p>フェーズ2認証「MSCHAPV2」を選択</p> <p>CA証明書「システム証明書を使用」を選択</p> <p>ドメイン「josai.ac.jp」を入力</p> <p>ID「SCNL-ID(ユーザー名)」を入力</p> <p>匿名IDは入力しない(空欄)</p> <p>パスワード「SCNLパスワード」を入力</p> <p>「接続」をタップしてください。</p>	

<p>4 「scnlair」が接続済みになっていることを確認します。</p>	
--	--

3-1.2.1.3 Windows 11 (scnlair/scnlair5)





通信ポートの制限により、メールや一部アプリケーションが利用できない場合があります。



<p>1 タスクバーの無線アイコンをクリックしてください。</p>	
<p>2 Wi-Fi アイコンの右側にある矢印「>」を押してください。 Wi-Fi アイコンが白く表示されている場合は、Wi-Fi の機能が無効状態になっています。</p>  <p>Wi-Fi アイコンをクリックすると青い表示に変わり機能が有効状態になります。</p> 	
<p>3 「scnlair」をクリックして、「接続」をクリックしてください。</p>	

<p>4 ユーザー名とパスワードを入力します。 ユーザー名：SCNL-ID(ユーザー名) パスワード：SCNL パスワード</p> <p>「OK」をクリックしてください。</p>	
<p>5 「接続を続けますか？」と表示された場合、「接続」をクリックしてください。</p>	
<p>6 接続が完了したことを確認します。</p>	

3-1.2.1.4 MacBook Pro/Air (scnlair/scnlair5)

通信ポートの制限により、メールや一部アプリケーションが利用できない場合があります。



<p>1 左上の Apple マークをクリックし、「システム設定」をクリックしてください。</p>	
<p>2 「Wi-Fi」をクリックしてください。 右サイド画面に出てくる Wi-Fi がオフの場合はクリックしてオンにしてください。</p>	
<p>3 ネットワーク名の中から「scnlair」をクリックしてください。</p>	
<p>4 ユーザー名とパスワードを入力します。</p> <p>ユーザー名 : SCNL-ID(ユーザー名) パスワード : SCNL パスワード</p> <p>●定期的に接続される方は、「この情報を記憶」をクリックしてから接続すると便利です。 最後に、「OK」をクリックしてください。</p>	






5	<p>ネットワークの証明書を確認という項目が出た際には「続ける」を押してください。</p> <p>(初回接続時にのみ出ますが、2回目以降は出なくなります)</p>	
6	<p>「scnlair」が接続済みになっていることを確認します。</p>	

3-1.2.2 学内 Wi-Fi SSID 接続:scnlsp/scnlsp5


scnlair/scnlair5に接続できない場合は、scnlsp/scnlsp5を利用します。通信ポートの制限により、メールや一部アプリケーションが利用できない場合があります。





3-1.2.2.1 iPhone/iPad (scnlsp/scnlsp5) * scnlair/scnlair5 に接続できない場合に利用します

1	<p>ホーム画面の「設定」をタップしてください。</p>	
2	<p>「Wi-Fi」をONにします。</p> <p>「scnlsp」をタップしてください。</p>	

3	<p>パスワードに「josai50th」を入力し、「接続」をタップしてください。</p>	
4	<p>ネットワーク認証画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力します。 ユーザー名：SCNL-ID(ユーザー名) パスワード：SCNL パスワード 「ログイン」をタップしてください。 ※右図が自動的に表示されない場合は、ホームの Safari をタップしてください。</p>  Safari アイコン	
5	<p>無線ネットワークへ接続できたら右図が表示されます。</p> <p>「完了」をタップします。</p>	
6	<p>「scnsp」が接続済みになっていることを確認します</p>	

3-1.2.2.2 Android (scnsp/scnsp5) * scnlair/scnlair5 に接続できない場合に利用します

1	<p>アプリ一覧から[設定]をタップしてください。 ※機種によりアイコンや表記が右図と異なる場合があります。</p>	
---	---	---

2	<p>「Wi-Fi」をONにします。 「scnlsp」をタップしてください。</p> <p>※Wi-Fi の起動方法や設定画面の開き方は機種により異なる場合があります。お使いの端末のマニュアルを参照してください。</p>	
3	<p>パスワードに「josai50th」を入力し、「接続」をタップしてください。</p>	
4	<p>ネットワーク認証画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力します。 ユーザー名：SCNL-ID(ユーザー名) パスワード：SCNL パスワード 「ログイン」をタップしてください。</p>	
5	<p>無線ネットワークへ正しく接続できたら右図が表示されます。</p>	
6	<p>「scnlsp」が接続済みになっていることを確認します。</p>	